Erläuterung der ALKIS-Testkriterien

Schlüssel des Testkriteriums	RP-Fehler-Code	Art	Mangelkategorie	Klasse (Objektart bzw. Datentyp)	Attributart bzw. Relationsart	Georeferenzierung	Fehlermeldung	Beschreibung des Testkriteriums
Schlüssel des Testkriteriums	Rheinland-Pfalz Interner Fehlercode	**A** = Attributive Konsistenzbedingung **G** = Geometrische Konsistenzbedingung **R** = Relationale Konsistenzbedingung **B** = Bildungsregel **F** = Fachliche Festlegung (Sachlogische Konsistenz) **V** = Validität	Es werden vier Kategorien von Meldungen unterschieden **a = Fehler** schwerer Mangel **b = Warnung** mittelschwerer Mangel **c = Hinweis** leichter Mangel **d = Information** leichter Mangel	Bezeichnung der Klasse nach dem AAA-Datenmodell	Attributart bzw. Relationsart, die überprüft wird. Es wird nichts eingetragen, wenn es sich um Prüfungen der Geometrie handelt.	**N = Nicht Raumbezogenes Objekt** **Z = Zusammengesetztes Objekt** **R = Georeferenzierung eines Objektes** erste Position **G = Geometrisches Problem**	Der Text der Fehlermeldung bezieht sich immer auf ein Objekt. Die Fehlermeldungen beginnen immer mit der <OID> (die aus den Daten zu entnehmen ist). Weitere Informationen aus den Daten werden mit "<" und ">" eingefasst.	Die Beschreibung konkretisiert die Anforderung, die geprüft werden soll. Kenntnisse in Modell bzw. den Spezifika der Daten kommen zur Anwendung.
			a = Fehler **schwerer Mangel** produktions- bzw. austauschbehindernd; umgehend zu beheben, relevant für AdV-Qualitätsstandardumgehende Fehlerkorrektur, für die Modellart Basis-DLM bedeutet das, dass keine Datenfreigabe erfolgt(Beispiel: Flächendeckungsfehler oder unzulässiger Geometrietyp oder fehlendes Bauwerk)			**N =Nicht Raumbezogenes Objekt** keine Georeferenzierung		
			b = Warnung mittelschwerer Mangel für Anwender tolerierbar; kurzfristig zu beheben, relevant für AdV-QualitätsstandardDatenfreigabe, zeitnahe Korrektur innerhalb eines Jahres(Beispiel: falsche Lage oder falsche Kombinationsvergabe oder bekannte Unzulänglichkeiten aus der Migration)			**Z = Zusammengesetztes Objekt** erste Position (Ost- und Nordwert) eines zugeordneten REO aus <gml:pos> bzw. <gml:posList>		
			c = Hinweis **leichter Mangel** keine Auswirkung für Nutzer; mittelfristig zu beheben,Korrektur im Rahmen der zyklischen Aktualisierung(Beispiel: fehlerhafte Fließrichtung)			**R = Georeferenzierung eines Objektes** **erste Position** (Ost- und Nordwert) des REO aus <gml:pos> bzw. <gml:posList> oder wahlweise eine Minimum Boundary Rectangle		
			d = Information **leichter Mangel** keine Auswirkung für Nutzer; langfristig zu beheben bzw. dauerhaft tolerierbar.Untersuchung bzw. Korrektur im Rahmen der zyklischen Aktualisierung(Beispiel: fehlende Objektklasse aus einer Relation oder Katalog)			**G = Geometrisches Problem** mit der ermittelten Positionsangabe (Ost- und Nordwert) für das Problem		